

BORDURE TRESSEE



Planche de jardin-potager, Pays Ouest Creuse

OBJECTIFS

- Délimiter un espace planté ;
- Surélever une plate-bande potagère ou d'agrément ;
- Tenir la terre et un amendement de fumier et/ou un paillage ;
- Accompagner une allée ;
- Valoriser des branches et des rameaux issus des tailles hivernales ;
- Eviter un désherbage des bordures.



Réalisation d'une bordure plessée (Pays Ouest Creuse)

Issue de techniques héritées du jardin médiéval et des jardins de simples, la bordure tressée est une manière efficace de souligner une plate-bande ou accompagner un chemin. Il s'agit de tresser autour de piquets solidement plantés à égale distance des rameaux fraîchement coupés.

Elle est le plus souvent composée de brins de saule ou de châtaignier. Le but est d'avoir un bois résistant aux intempéries et particulièrement à l'humidité, doublé d'une souplesse indispensable à la réalisation du tressage. Selon l'essence utilisée, le rendu ne sera pas le même : Il est alors possible de jouer avec les écorces afin de créer un dégradé de couleurs et jouer avec les textures. S'il est possible de réaliser de très grandes longueurs, il est conseillé de ne pas dépasser soixante centimètres de hauteur, pour des questions de solidité de la structure. Le matériau se prête à toutes les fantaisies de formes, de la ligne droite à la courbe.

Pour plus de renseignements :

- **L'optique des jardins** : élargir l'espace, libérer l'esprit - Robert Mallet - Ulmer, 2009
- **Le manuel des jardins agroécologiques** - Terre & Humanisme - Actes Sud, 2012

OUTILS

- Cordeau : Matérialiser le futur emplacement de la bordure
- Masette ou maillet : planter les piquets
- Mètre : veiller à l'écartement régulier des piquets
- Niveau à bulle : vérifier l'horizontalité de la structure
- Sécateur et sécateur de force: ébrancher et couper les brins de saule à la bonne dimension



1. L'aspect final de la bordure dépend de la distance entre les piquets. Plus les piquets sont rapprochés, plus le tressage sera serré, mais plus il est nécessaire d'avoir des brins fins, les plus gros nécessitant un espacement plus important. Il est conseillé de compter une distance entre vingt-cinq et quarante centimètres.

2. Veiller à débiter le tressage au point bas de la plate-bande. Pour cela, il est utile de se servir du niveau à bulle et d'aligner horizontalement les piquets. Ainsi, le tressage compensera petit à petit la pente et permettra d'obtenir un résultat relativement horizontal.

3. Laisser dépasser les piquets à la hauteur voulue. Comme il a été dit précédemment, le fait de commencer dans l'angle le plus bas permet de monter au fur et à mesure la bordure. Le premier rameau tressé dans une direction est couvert à l'angle par un second, mené perpendiculairement.

4. Ainsi, la bordure se monte progressivement sur les quatre côtés. L'ensemble se tient de lui-même, aucun lien, ni aucun clou n'est nécessaire pour assurer la solidité de l'ensemble. Au fur et à mesure, serrer les brins entre eux à l'aide d'un maillet. La durée de vie d'une bordure tressée est d'environ cinq ans.